

## Informació per a pacients i familiars

### Autoadministració de tractaments endovenosos a casa



*L'administració endovenosa és el conjunt d'activitats encaminades a proporcionar els fàrmacs al pacient per a la seva absorció directament al torrent circulatori. Quan es parla d'autoadministració endovenosa, vol dir que la persona que ha de rebre el tractament també és l'encarregada de portar a terme aquest conjunt d'activitats.*

#### Material

1. Bossa sèrum fisiològic de 100cc amb circuit tancat
2. Equip de sèrum
3. Vial del tractament prescrit
4. Xeringa de 10cc
5. Sèrum fisiològic de 10cc
6. Gases estèrils
7. Alcohol de 70°



#### Preparació del circuit abans de l'administració

- 1 Renteu-vos les mans amb aigua i sabó, eixugueu-vos-les, i posteriorment **friccioneu-les amb solució hidroalcohòlica**
- 2 Connecteu el vial a la bossa: després de treure la protecció, veureu que hi ha una punxa, claveu el vial



- 3 Trenqueu la membrana interior entre la bossa i el vial



- 4 Munyiu la bossa de sèrum fisiològic i introduïu sèrum dins del vial fins a omplir-ne  $\frac{3}{4}$  parts del vial



- 5 Diluïu la pols del fàrmac, agitant el vial amb les mans, fins que la solució de l'interior sigui completament transparent



- 6 Quan la dilució del vial sigui transparent, torneu-la a introduir a dins de la bossa. Per fer-ho col·locareu la bossa del revés i la tornareu a munyir



- 7 Connecteu l'equip de sèrum a la bossa. Verifiqueu que la rodeta de l'equip estigui a la part més baixa, això significa que el circuit està tancat



- 8 Purgueu tot l'equip de sèrum:

- Ompliu  $\frac{3}{4}$  la càmera d'aire munyint un cop, amb la rodeta blava tancada
- Obriu lentament la rodeta blava, d'aquesta manera veureu com circula el contingut de la bossa per la tubuladura fins a arribar a la part distal (verifiqueu que no quedi aire al sistema).
- Un cop purgat, tanqueu un altre cop la rodeta

## Manipulació de la via venosa

### PASOS A SEGUIR PER A L'ADMINISTRACIÓ

- 1 Agafeu la xeringa de 10cc i ompliu-la amb el sèrum fisiològic de 10cc i reserveu-la
- 2 Impregneu una gasa amb alcohol i desinfecteu la punta del tap de seguretat de la via venosa
- 3 Introduïu a través del tap de seguretat els 10cc de sèrum fisiològic que heu preparat prèviament, d'aquesta manera salinitzareu la via
- 4 Connecteu l'equip de sèrum al tap de seguretat i obriu la rodeta aproximadament a la meitat de la seva capacitat per tal d'iniciar la perfusió
- 5 En acabar la perfusió tanqueu el circuit amb la rodeta blava i torneu a salinitzar la via tal com s'explica en els passos 1 i 3

**El material utilitzat no és reutilitzable i s'ha de llençar al rebuig.**

Per a més informació podeu descarregar-vos al mòbil l'app d'Althaia

